

# Winmail 地址簿插件 7.0 for Foxmail 说明

说明: 本软件是免费插件，不提供详细支持，请管理员自行研究使用。


## 一、主要功能:

方便用户打开 Winmail 服务器上的公用和个人地址簿直接写信或者将服务器上的地址自动下载到 Foxmail 的地址簿中使用。此插件不同于老 6.x 版本的插件模拟鼠标方式导入，使用安全可靠的后台静默更新，不影响用户正常使用 Foxmail，不影响用户自建的 Foxmail 联系人数据。


注意：

1. 仅支持 Foxmail 7.1/7.2 版本。
2. 插件每次下载地址簿都以服务器数据为准，请不要把 Foxmail 里自己的联系人信息保存到 Winmail 的地址簿分支下，否则会被更新覆盖。

首先在客户端下载并安装好winmail插件，选择插件安装语言：



选择安装插件的目录：



安装完成后，启动插件设置登陆：

**服务器：**使用平时网页登陆邮箱时使用的地址，不需要添加“HTTP://”，也不需要端口。

**端口：**网页登陆时的端口号，默认 Winmail 使用的是 6080 端口。

**用户名：**主域用户直接使用用户名，若不清楚请直接使用完整的邮件地址，如：a@magicwinmail.com




设置完成，登陆后在右下角可以看到图标，并启动插件主界面：






## 查找联系人：

如下图，在查找中输入要查找人的邮件地址或者姓名，回车或者点击“查找”来搜索地址簿中符合的联系人或组地址。查找后如果要清空搜索的结果可以在联系人的列表中F5刷新即可。



查看联系人详情：

在联系人名字上直接双击，可以跳出此联系人的详细信息。



## 快速切换账号：

支持加入多个邮箱帐号，当有多个 Winmail 的账号要查看联系人时，可以在以下的地方直接点击选择之前已经登陆使用过的地址。实现快速切换。



## 插件的“设置”：



在 Windows 托盘图标上右击：


**显示/隐藏：**点击后，打开和关闭插件的主界面；

**同步选项：**可以设置插件在系统后台自动运行，并下载服务器上的地址。

**切换用户：**可以使用其他用户登陆，如果选择保存密码，所有点击保存密码登陆的用户都将保留下来。

**设置：**可以配置插件启动相关选项。

如果使用自动登陆、启动后最小化到托盘功能请在上面设置登陆地址、用户名密码时，选择“保存密码”。




## 二、下载地址簿：


分为手工下载、自动更新和手工导出导入，需要注意的是使用插件更新方式会在更新后跳出重启 Foxmail 的提示，需要重启 Foxmail。

### 1、手工下载方法：


如下图，直接点击“更新”即会立即启动下载。




下载时有以下要求确认的对话框。点击“是”重新启动 Foxmail。



可以在 Foxmail 中查看导入的地址簿如下：




## 2、自动更新设置：



在上图的设置中，选择上“定时自动更新”，并把更新时间间隔选择好，关闭窗口即可。后台自动更新时会在桌面右下角提示重启 Foxmail 以更新联系人。



### 3、手工导出CSV并导入到foxmail：




点击“导出联系人”，在选择上选择要导出的联系人种类，浏览并指定指出路径。点击“导出”。导出后的文件为三个CSV，可以在 Foxmail 的中导入即可。



### 三、写邮件：



## 1. 直接启动 Foxmail，在 Foxmail 中写邮件时选择 Winmail 相关地址簿




## 2. 启动插件，在插件的界面选择收件人后直接发信



如上图：

双击插件图标，或者右击插件图标“显示”，打开插件主界面后，在左侧的联系人选择收件人，选择完成后，选择发信工具，并点击“确定”。程序会自动打开相关写信软件的“写邮件”的页面，并填写好相关的收件人信息。



如果插件提示下载地址数据失败，请确定服务地址、端口、用户名、密码都是正确的，还有这个用户至少要登录 Webmail 一次。